

## Installationsparameter – SetupFCSWebDaemonSender.exe (Client)

Das Setup **SetupFCSWebDaemonSender.exe** kann per Skript im **Silent-Modus** ausgeführt werden.

### Allgemeine Parameter

Die folgenden Parameter können auch über / ? direkt abgefragt werden:

- **/S**  
Führt die Installation im **Silent-Modus** aus (keine Benutzeroberfläche).

---

### /webdaemon – Installation des FCS Web Daemon

Aktiviert die Installation des **FCS Web Daemon**. In Kombination mit diesem Schalter sind folgende zusätzliche Parameter möglich:

Parameter	Beschreibung
/url="https://..."	<b>(Pflicht)</b> Server-URL des WebDAV-Zugriffs.  <i>(Optional)</i> Basisverzeichnis.
/baseDir="Asset.Desk"	Standard: "Asset.Desk", wenn in URL angegeben, Parameter hier leer setzen
/user="..."	<b>(Pflicht)</b> Benutzername für die Authentifizierung.
/pwd=***	<b>(Pflicht)</b> Passwort für die Authentifizierung (Kann auch verschlüsselt übermittelt werden, siehe Passwort auf Server unter Registry HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\xFCSWebDaemon, Pwd).
/pushtime=60	<i>(Optional)</i> Zeitintervall für das Hochladen von Daten (in Sekunden). Standard: 60
/gettime=60	<i>(Optional)</i> Zeitintervall für das Abholen von Daten (in Sekunden). Standard: 60

---

### /winagent – Installation des FCS Scanning Agent Windows

Aktiviert die Installation des **FCS Scanning Agent Windows**. Mögliche zusätzliche Parameter:

Parameter	Beschreibung
/winagentcomserver=...	<b>(Pflicht)</b> Adresse des primären COM-Servers (z. B. "localhost").  <i>(Optional)</i> Zweiter COM-Server für die Kommunikation mit dem Web
/winagentcomserver2=...	Daemon. Wird verwendet, falls der primäre Server nicht erreichbar ist.

 Wenn als COM-Server "localhost" angegeben wird, werden die Scanergebnisse lokal auf dem Rechner gespeichert und vom **Web Daemon** verarbeitet.

 **Beispielaufruf (Silent Installation)**

**SetupFCSWebDaemonSender.exe /S /webdaemon /url="https://Servername"  
/user="admin" /pwd="geheim"**